

1.1. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОНФИГУРАЦИИ «АПРЕЛЬ СОФТ:БУХГАЛТЕРИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

1.1.1. Требования к компьютеру

Конфигурация «Апрель Софт: Бухгалтерия хлебобулочного производства» предназначена для работы на IBM-совместимых персональных компьютерах. Компьютер должен иметь следующую конфигурацию: **Толстый клиент:**

Системные требования

Процессор Intel Pentium Celeron 2400 Мгц и выше

Оперативная память 1024 Мб и выше

Жесткий диск 40Гб и выше

Устройство чтения компакт-дисков

USB-порт

SVGA-видеокарта

Толстый клиент:

- операционная система Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Fedora 17, Mint 12, Ubuntu 12.04 LTS, Alt Linux СПТ 6.0, Astra Linux Special Edition версия 1.4, Astra Linux Special Edition версия 1.5, OS X версии 10.8 и выше;
- процессор Intel Pentium/Celeron 1800 МГц и выше;
- оперативная память 1 Гбайт и выше;
- жесткий диск (при установке используется около 300 Мбайт);
- устройство чтения компакт-дисков;
- USB-порт;
- SVGA-дисплей.

Компьютер, используемый для разработки конфигураций:

- операционная система Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Fedora 17, Mint 12, Ubuntu 12.04 LTS, Alt Linux СПТ 6.0, Astra Linux Special Edition версия 1.4, Astra Linux Special Edition версия 1.5, OS X версии 10.8 и выше;
- процессор Intel Pentium/Celeron 2400 МГц и выше;
- оперативная память 2 Гбайт и выше (рекомендуется 4 Гбайт);
- жесткий диск (при установке используется около 300 Мбайт);
- устройство чтения компакт-дисков;
- USB-порт;
- SVGA-дисплей.

На требования, предъявляемые к оперативной памяти при работе толстого клиента и разработке конфигураций, оказывает влияние функциональная наполненность конфигурации.

Тонкий клиент:

- операционная система Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Fedora 17, Mint 12, Ubuntu 12.04 LTS, Alt Linux СПТ 6.0, Astra Linux Special Edition версия 1.4, Astra Linux Special Edition версия 1.5, OS X версии 10.8 и выше;
- процессор Intel Pentium/Celeron 1800 МГц и выше;
- оперативная память 1 Гбайт и выше;
- жесткий диск (при установке используется около 70 Мбайт);
- устройство чтения компакт-дисков;
- USB-порт;
- SVGA-дисплей.

Веб-клиент:

- Требования для работы веб-клиента, в основном, определяются используемым веб-браузером. Особенности работы веб-клиента см. [здесь](#).

Список поддерживаемых веб-браузеров:

- для ОС Windows:
 - Mozilla Firefox 17 и выше;
 - Microsoft Internet Explorer 8.0 – 11.0;
 - Microsoft Edge;
 - Google Chrome 4 и выше (32– и 64-разрядные версии). При работе в 64-разрядной версии будут использоваться 32-разрядные версии расширений и внешних компонент.
- для ОС Linux:
 - Mozilla Firefox 17 и выше.
- для OS X:
 - Safari 4.0.5 и выше (для OS X версии 10.5 и выше);
- процессор Intel Pentium/Celeron 1800 МГц и выше;
- оперативная память 1 Гбайт и выше;
- жесткий диск (при установке используется около 250 Мбайт);
- SVGA-дисплей.

СОВЕТ. Для компьютеров с небольшим объемом памяти и не производительным процессором, для браузера Microsoft Internet Explorer рекомендуется использовать версию 9.0 или использовать другие браузеры, поддерживаемые системой «1С:Предприятие».

1.1.2. Установка конфигурации

Система «1С:Предприятие 8» представляет собой совокупность программных модулей, предназначенных для разработки и использования решений (конфигураций) по ведению учета и автоматизации хозяйственной деятельности предприятий, и конфигурации или совокупности конфигураций.

Программные модули системы «1С:Предприятие 8» универсальны и способны работать с любой конфигурацией (в рамках имеющегося Лицензионного соглашения). В связи с этим установка системы «1С:Предприятие 8» условно разделена на

два этапа: установка программных модулей «1С:Предприятие 8»
и установка конфигураций.

Рекомендуется сначала установить «1С:Предприятие 8», а затем требуемые конфигурации.

Одновременно с установкой «1С:Предприятие 8» также производится установка драйвера защиты от несанкционированного использования.

Программы системы «1С:Предприятие 8» поставляются на компакт-диске.

Установка системы «1С:Предприятие 8» выполняется при помощи специальной программы установки. Перед тем, как приступить к установке, следует убедиться, что компьютер не заражен вирусами, а жесткий диск не содержит ошибок и имеется достаточно свободного места для выполнения установки.